# Instalacja programu ZWCAD 2024 w wersji sieciowej zabezpieczonej programowo



Nazwa:
--------

Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. NIP 9372672769 www.zwcad.pl biuro@zwcad.pl



**Biuro:** 

ul. Chryzantemowa 5 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 307 01 95

Wsparcie techniczne:

33 474 04 03 pomoc@zwcad.pl

# 1. Spis treści

1.	Spis treści	. 2
2.	Dezaktywacja obecnego serwera licencji	. 2
3.	Instalacja serwera licencji	. 3
4.	Aktywacja serwera	. 3
5.	Konfiguracja licencji sieciowej	. 4
6.	Konfiguracja komputera użytkownika końcowego	. 8
7.	Zwracanie licencji – przenoszenie na inny serwer	10
8.	Zwrócenie licencji z serwera licencji	11
9.	UWAGA	12
10.	Najczęstsze problemy	12
11.	Zarządzanie serwerem	13

### 2. Dezaktywacja obecnego serwera licencji

Wymagane jest połączenie z Internetem. Proszę zamknąć wszystkie programy ZWCAD i uruchomić Menedżer licencji przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator. Menedżer licencji znajduje się w menu Start → Programy → ZWSOFT 20xx Network License Manager → Network License Manager. W oknie proszę nacisnąć przycisk [Zwróć].

ZWSOFT 2018 Me	nadzer licencji sieciowej		Z	WCA -effective C/	
icencja na tym Operacje	komputerze Produkt/Wersja	Data wygaśni ęcia	Zlicz	Stan	Tech
Zwróć Usuń	ARCONCE, MAD	2404	•	<b>Hards</b>	Kod progr 🔺 amowy
Dent trust	generation and the	10000	1	10000	Taken a
Derit Text	000,000,011	10000		No.	and story of
Darit Had	NO.764.413		•	<b>Happin</b>	The second
net not	and prove the		1	<b>Ngana</b>	1000
-	entral process		1	1000	101.012
Delle Stati	1000,000,003	100.000	1	10000	and a second
(and	PARAMONES		1	1	and and a
Aktywacja	Zarządzanie pożycz	zaniem licenc	ji		
🕲 Zamknij					🕑 Ok

Po zwróceniu licencji proszę odinstalować stary serwer licencji.

## 3. Instalacja serwera licencji

Proszę pobrać Serwer licencji z poniższych linków do wersji ZWCAD 2024 i niższych.

-wersja 64 bit.:

ZWSOFT\_NetworkLicenseManager\_64bit\_1.3.3\_d13857b.exe

-wersja 32 bit.:

ZWSOFT\_NetworkLicenseManager\_32bit\_1.3.3\_d13857b.exe

Instalację wykonujemy w sposób standardowy. Podczas instalacji można określić folder, w którym będzie zainstalowany Serwer licencji, jednak zalecamy pozostawienie domyślnej ścieżki.

## 4. Aktywacja serwera

4.1. Aktywacja online (wymagane jest połączenie z Internetem)

Proszę uruchomić Menedżer licencji przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator. Menedżer licencji znajduje się w menu Start → Programy → ZWSOFT Menedżer licencji sieciowej → Menedżer licencji sieciowej (plik ZwNetLmgr.exe)

W nowym oknie proszę wybrać [Aktywuj licencję]



Wybieramy Aktywacja online i w polu ID aktywacji potrzeba wprowadzić kod programowy dostarczony w mailu, a w polu Ilość należy wpisac ilość licencji do aktywacji.



Przycisk [**Aktywacja**] spowoduje pobranie (aktywację) licencji w ciągu kilku sekund. Kliknięcie przycisku [**Wyjdź**] spowoduje zamknięcie okna.

Jeśli pojawi się jakiś błąd przy aktywacji, to proszę powtórzyć operacje lub przejść do punktu 10.2

4.2 Aktywacja offline (korzystamy wtedy, gdy niemożliwa jest aktywacja online)

- W nowym oknie, w punkcie 1 wprowadzamy kod programowy licencji oraz liczbę licencji sieciowej i generujemy plik xml, który można zapisać np. na Pulpicie.

- Zapisany plik xml proszę dołączyć do załącznika maila i przesłać go na pomoc@zwcad.pl

Plik odpowiedzi zostanie odesłany w dni robocze w godz. 8-16. Bezpośrednie przejście na stronę producenta (z komputera na którym wykonujemy aktywację) może nie być możliwe z tego samego powodu, który uniemożliwia aktywację online. Patrz także punkt <u>10.2</u>

- Plik odpowiedzi xml wczytujemy w punkcie 3 i klikamy [Aktywacja].

### 5. Konfiguracja licencji sieciowej

W zasadzie w celu uruchomienia serwera z domyślnymi ustawieniami, wystarczy nacisnąć ikonę **Uruchom serwer** jak na poniższym rysunku. Natomiast, jeśli usługa będzie konfigurowana, to proszę nie uruchamiać w tym momencie usługi, tylko zapoznać się z poniższymi informacjami.

Po uruchomieniu okna Menadżera licencji sieciowej i aktywacji Start → Programy →ZWSOFT Menedżer licencji sieciowej → Menedżer licencji sieciowej i kliknięciu przycisku **[Konfiguracja]** jak poniżej można szczegółowo skonfigurować usługę oraz określić m.in., którzy użytkownicy mogą wypożyczać licencje na określony czas.

🧑 Menedżer licencji siecie	owej ZWSOFT		? — X
Wszystkie licencje (1)			
Aktywuj licencję Zwrot licencji Zwrot licencji	2 Ina		
	Uruchom serwer	Konfiguracja	
Usługa: ZWSOFT Network License Manager	Niedziała	10	
			2
<b>Ifiguracja usługi</b> Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager	Zapytanie o informacje	: o autoryzacji	?
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> </ul>	e o autoryzacji	?
n <b>figuracja usługi</b> Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania □	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kor</li> </ul>	<mark>: o autoryzacji</mark> ito systemu lokalnego	?
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania □ Port Port serwera 560 Sprawdź ①	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc	zynności min ①
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania Port Port serwera 560 Sprawdź ① Dziennik	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc ① ① 0	zynności min ①
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☑ Port Port serwera 560 Sprawdź Ũ Dziennik	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc ① ① 0	zynności min ①
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☑ Port Port serwera 560 Sprawdź Ũ Dziennik Ścieżka dziennika debugowania C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network License	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> <li>Wyświetł dziennik</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc ① ① ②	zynności min ①
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☑ Port Port Port serwera 560	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> <li>Wyświetł dziennik</li> <li>a lista wypożyczających 0</li> </ul>	o autoryzacji ito systemu lokalnego Czas bezc 0 1 Włącz dziennik l Wypożyczone licencje	zynności min ① historii
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☐ Port Port serwera 560 Sprawdź ① Dziennik Ścieżka dziennika debugowania C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Zarządzanie wypożyczaniem Biała	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> <li>Wyświetł dziennik</li> <li>a lista wypożyczających 1</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc 0 U Włącz dziennik l Wypożyczone licencje	rzynności min ① historii
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy Uruchom serwer po włączeniu zasilania Uruchom serwer po włączeniu zasilania Port Port Port serwera 560 Sprawdź  Dziennik Ścieżka dziennika debugowania C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Zarządzanie wypożyczaniem Biała U Włącz białą listę Wypożycz Nazwa klienta/IP	<ul> <li>✓ Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> <li> Wyświetł dziennik</li> <li>a lista wypożyczających 0</li> <li>Dodano w \$</li> </ul>	e o autoryzacji ito systemu lokalnego Czas bezc 0 0 Włącz dziennik l Wypożyczone licencje Doda	rzynności min ① historii
nfiguracja usługi Nazwa serwisu ZWSOFT Network License Manager Standardowy ☑ Uruchom serwer po włączeniu zasilania ☑ Port Port serwera 560 Sprawdź ⓓ <b>Dziennik</b> Ścieżka dziennika debugowania C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network License Zarządzanie wypożyczaniem Biała ☑ Włącz białą listę Wypożycz ⓓ Nazwa klienta/IP	<ul> <li>Zapytanie o informacje</li> <li>Uruchom serwer jako kon</li> <li>Port klienta</li> <li>27000</li> <li>Wyświetł dziennik</li> <li>a lista wypożyczających</li> <li>Dodano w \$</li> </ul>	to systemu lokalnego Czas bezc 0 Czas bezc 0 Wkącz dziennik Wypożyczone licencje Doda	rzynności min ① historii

W powyższym oknie można włączyć białą listę i określić którzy Użytkownicy mogą wypożyczać licencję na pewien czas, aby pracować w trybie offline. Do białej listy można dodać użytkowników po nazwie hosta lub IP. Na liście będą znajdować się użytkownicy, którzy mają

prawo wypożyczać licencję na pewien czas i użytkownicy, którzy czasowo już wypożyczyli licencję z Serwera. Czasowe wypożyczenie licencji z serwera skutkuje tym, że automatycznie zmniejszy się liczba dostępnych licencji do korzystania w trybie pływającym.

W miejscu **Port serwera** można określić port np. **560**, a w miejscu **Port klienta** można określić port np. **27000** (domyślny zakres 27000-27009).

Po zastosowaniu, zmiany zostaną zapisane w pliku LicenseFile.lic.

Uwaga:

1. Domyślnie wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera licencji, aby wypożyczyć licencję na komputer końcowy na określony czas i pracować offline. Jeśli na liście znajduje się jakiś wpis, to tylko klienci z listy mają uprawnienia do wypożyczenia.

Wpisy na liście są niezależne do poprawnego działania licencji w sposób pływający.

2. Aby wszystkie zmiany odniosły skutek, potrzeba uruchomić LMTools tj. "Konfigurację licencji sieciowej" i kliknąć "Przeładuj plik licencji" na zakładce "Start/Stop/Przeładuj".

Za pomocą linku Otwórz LMTools można bezpośrednio otworzyć Konfigurację licencji sieciowej.

LMTools można także uruchomić z menu **Start → Programy → ZWSOFT Menedżer licencji** sieciowej → Konfiguracja licencji sieciowej (plik lmtools.exe)

Proszę przejść na zakładkę "Config Services" i skonfigurować usługę jak poniżej.

LMTOOLS by Flexera	– 🗆 X
File Edit Mode Help	
Service/License File   System Settings   Utilities   Start/Stop/Reread   Server Status   Server Diags	Config Services Borrowing
Configure Service Service Name ZWSOFT Network License Manager	Save Service Remove Service
Path to the Imgrd.exe file VZWSOFT Network License ManagerVmgrd.exe Browse	
Path to the license file SOFT Network License Manager\LicenseFile.lic Browse	
Path to the debug log file C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network I Browse	View Log Close Log
Start Server at Power Up Vise Services FlexNet Lice	ensing Service Details

W polu "Service Name" proszę pozostawić domyślną nazwę lub wpisać własną nazwę usługi.

W polu "Path to the Imgrd.exe" należy wskazać ścieżkę do pliku procesu zarządzania licencjami.

W polu Path to license file" należy wskazać ścieżkę do pliku licencji LicenseFile.lic

W polu "**Path to the debug log file**" należy wskazać ścieżkę do pliku w którym przechowywane będą informacje raportujące działanie. <u>Wskazanie ścieżki do pliku log w katalogu chronionym np.</u> **Program Files** może uniemożliwić uruchomienie usługi lub nieprawidłowe działanie!

Proszę zaznaczyć pozycję "Use Services" co spowoduje działanie procesu jako usługi.

Zaznaczenie pozycji "**Start Server at Power Up**" umożliwi uruchomienie usługi po restarcie systemu, która jest konieczna do zarządzania licencjami w sposób pływający.

Konfigurację potrzeba zapisać przez przycisk Save Service i potwierdzić [Tak].

Następnie potrzeba przejść na zakładkę "Service/License File" jak poniżej i zaznaczyć opcję "Configuration using Services", aby proces korzystał z usługi.

Proszę zaznaczyć także opcję "**LMTools ignores license file path environment variables**", aby LMTools ignorował zmienne środowiskowe ścieżki do pliku licencji.

LMTOOLS by Flexera —	$\times$
File Edit Mode Help	
Service/License File   System Settings   Utilities   Start/Stop/Reread   Server Status   Server Diags   Config Services   Borrow	ving
Services allow FlexNet Servers to run in the background. Server List C Configuration using License File C Configuration using Services USOFT Network License Manager MTOOLS ignores license file path environment variables	

Następnie należy przejść na zakładkę **Start/Stop/Reread**, na liście wybrać odpowiednią usługę i uruchomić ją przez przycisk [**Start Server**], a pomyślna operacja wyświetli się na pasku stanu.

## 6. Konfiguracja komputera użytkownika końcowego

Proszę uruchomić program **ZWCAD 2024** przez prawy przycisk myszy z opcją <u>Uruchom jako</u> administrator i w oknie wybrać przycisk [**Aktywacja**].



W poniższym oknie proszę kliknąć ikonę [Aktywuj licencję].



W poniższym oknie proszę kliknąć [Zażądaj licencji pływającej] i w polu [Nazwa/adres IP serwera] należy wprowadzić IP serwera licencji lub jego nazwę oraz kliknąć przycisk [Zapytanie]. <u>Teraz potrzeba zaczekać chwilę (nawet do 1 min) aż pojawi się w poniższym polu</u> dostępna licencja na serwerze i wtedy klikamy [Aktywacja]. IP Serwera można odczytać w LMTools tj. [Konfiguracji licencji sieciowej] w zakładce [System Settings] w polu IPv4.

Kenedżer licencji	? – X
Główna	Pływająca licencja- kod programowy Tylkoskonfiguruj
Aktywuj licencję	Nazwa/adres IP serwera:
Pojedyncza	Port: 27000
Aktywacja online	Zapytanie
Aktywacja offline	Licencja na serwerze:
💷 Aktywacja klucza sprzętowego	
Sieć	
💢 Zażądaj licencji pływającej	Nazwa/IP serwera: wprowadź nazwę komputera lub adres IP serwera
Pożycz licencję	licencji sieciowej. Port: wartość domyślna to 27000, można ją odpowiednio zmienić.
	Aktywacja

Uwaga! Jeśli po ok. 1 min. nie pojawi się dostępna Licencja na serwerze, to potrzeba sprawdzić czy Serwer i usługa działa poprawnie (patrz pkt 10.1) lub czy nie został zmieniony domyślny port na serwerze w pliku LicenseFile.lic. Jeśli serwer w danej chwili nie działa, to jego adres można tylko dopisać do programu korzystając z opcji Tylko skonfiguruj jak wyżej.

Pomyślna aktywacja wyświetli poniższe okno. Klikamy [Gotowe], aby je zamknąć.

Kenedżer licencji	? – ×
合 Główna	Pływająca licencja- kod programowy
🔿 Aktywacja online	
X Aktywacja offline	Drielwiel
Aktywacja klucza sprzętowego	DZIĘKUJĘ:
Sieć	pomyślnie aktywowany.
💢 Zażądaj licencji pływającej	
O Pożycz licencję	
	Cotowo
	Gotowe

Po ponownym uruchomieniu ZWCAD, powinna być już prawidłowo przydzielona licencja.

<u>Uwaga!</u> Jeśli z jakiś względów nie uda się uzyskać licencji z serwera, to program w ciągu ok. 2 min. po uruchomieniu przełączy się w wersję testową <u>bez możliwości zapisywania plików!</u>

### 7. Zwracanie licencji - przenoszenie na inny serwer

Po aktywacji licencji sieciowej na komputerze pełniącym rolę serwera w firmie, włączona zostaje blokada na **serwerze licencyjnym** u producenta programu ZWCAD. Oznacza to, że niemożliwa jest aktywacja na innym **serwerze użytkownika** za pomocą tych samych kodów (jeśli wszystkie licencje zostały aktywowane). Aby aktywować licencje na innym **serwerze użytkownika** należy najpierw zwrócić licencje (oddać) na **serwer licencyjny producenta** i dopiero wtedy można aktywować licencję na innym serwerze użytkownika.

Na poniższym przykładzie pokazano aktywację 12-tu licencji na dwóch **serwerach użytkownika**. Na jednym aktywowano 5, a na drugim 7 licencji. W wyniku tego na **serwerze licencyjnym** wyczerpała się pula wolnych licencji. Próba aktywowania następnego serwera użytkownika zakończy się niepowodzeniem.



W celu aktywacji następnego serwera użytkownika, należy zwrócić licencje z aktywowanych wcześniej serwerów.



### 8. Zwrócenie licencji z serwera użytkownika

Wymagane jest połączenie z Internetem. Proszę uruchomić program z menu Start → Programy → ZWSOFT Menedżer licencji sieciowej → Menedżer licencji sieciowej

W oknie proszę nacisnąć przycisk [Zwróć]. Licencja zostanie zwrócona w ciągu kilku sekund.

ZWSOFT 2018 Me	enadżer licencji sieciowej			100	
32			Z	WCA effective C	
icencja na tym Operacje	komputerze Produkt/Wersja	Data wygaśni ęcia	Zlicz	Stan	Tech
Zwróć Usuń	ALL DECK, THE	-		<b>Hards</b>	Kod progr amowy
Dent year	and products of the	24424	1	-	100.000
facts that	000.094.015	1000	•	<b>House</b>	and only in the second
Sett that	NO. THE H			<b>Harts</b>	1000
and the	1000,000,000			<b>Repairs</b>	1000
-	and large and	101.112	1	a para	-
Dent David	000,000,003	20.00	1	1000	and a second
(anti)	DIS. PROVING	20000			and a second
O Aktywacja	O Zarządzanie poży	czaniem licencj	ji		
🛚 Zamknij					Ok Ok

#### 9. UWAGA



9.1 Przed formatowaniem lub wymianą dysku, wymianą kluczowych elementów komputera pełniącego rolę serwera użytkownika, a także przenoszeniem licencji na inny serwer, <u>należy zwrócić licencję</u> na serwer licencyjny producenta zgodnie z poprzednim punktem 8 tj. "Zwrócenie licencji z serwera użytkownika".

Jeśli sformatujemy dysk z aktywnymi licencjami, stracimy możliwości ich zwrotu i aktywacji na nowo zainstalowanym serwerze.

9.2 Jeśli menedżer licencji sieciowej będzie zainstalowany na wirtualnej maszynie, <u>konieczne jest wyłączenie dynamicznego przydzielania MAC</u> <u>adresu.</u> W przeciwnym wypadku, po restarcie serwera menadżer licencji sieciowej <u>zidentyfikuje zmiany sprzętowe i licencja zostanie rozłączona!</u>

#### 10. Najczęstsze problemy

**10.1** Jeśli program ZWCAD cały czas uruchamia się w wersji testowej i nie może pobrać licencji z serwera licencji, to powodem może być:

- nie działa usługa na serwerze licencyjnym użytkownika. Potrzeba wtedy sprawdzić w **LMTools** w zakładce **Serwer status** -> **Perform status enquiry** czy nie ma jakiegoś błędu;

licencja została rozłączona na serwerze przez zidentyfikowane zmiany sprzętowe na serwerze licencyjnym użytkownika (np. wymiana podzespołów lub zmiana MAC adresu);

- błędnie wpisany IP serwera lub nazwa serwera;

- zapora systemu Windows (Firewall) lub zapora programu antywirusowego. W celu sprawdzenia tej przyczyny zalecamy wyłączyć zaporę, a później dodać wyjątek lub przełączyć program antywirusowy w tryb tzw. uczenia się;

- brak uruchomienia programu jako administrator przez prawy przycisk myszy;

- zainstalowana wersja programu jest wyższa lub niezgodna z licencją dostępną na serwerze;

- wszystkie dostępne licencje są już wykorzystane (przydzielone lub wypożyczone) przez użytkowników.

**10.2** Jeśli jest problem z pobraniem licencji przez Menedżer licencji sieciowej na Serwer użytkownika, to powodem może być zapora lub zablokowany **port 8888**. W tym wypadku potrzeba odblokować ten port lub skorzystać z innej sieci (w tym także wi-fi) lub skorzystać z aktywacji offline (patrz pkt 4.2) i przesłać plik żądania na <u>pomoc@zwcad.pl</u>.

Plik odpowiedzi zostanie odesłany w dni robocze w godz. 8-16.

### 11. Zarządzanie serwerem

W przypadku licencji zabezpieczonej programowo można sprawdzić kto aktualnie korzysta z licencji w LMTools w zakładce Serwer status -> Perform status enquiry.

Można wydawać polecenia także w linii poleceń np. polecenie **lmutil lmstat -a** listuje wszystkie parametry serwera licencji wraz z informacją kto używa licencji.



W katalogu serwera licencji znajduje się plik **zwflex.opt.** Służy on do wpisywania specjalnych parametrów do serwera, np. czasu, po którym serwer automatycznie obierze licencję nieaktywnemu użytkownikowi (ma włączony program, ale nie pracuje na nim). Jeśli pracownik wróci i będą wolne licencje przydzieli ją ponownie do tego programu.

**TIMEOUTALL 300** - (czas określony w sek.) odebranie licencji po 5 minutach bezczynności Jeśli licencja "zawiesiła się" można ją zwolnić na serwerze przez polecenie:

Imutil Imremove ZW2D\_PRO DM aristo ARISTO

ZW2D\_PRO lub ZW2D\_STD- moduł licencji
DM - użytkownik (z okna powyżej)
aristo - nazwa komputera końcowego (z okna powyżej)
ARISTO - ekran graficzny (ma głównie znaczenie w UNIX z okna powyżej).

W pliku LicenseFile.lic można ustawić na stałe porty przez które odbywa się komunikacja z programem w celu np. przekierowania portów na zewnątrz sieci lokalnej lub dopisania wyjątków do Firewall'a. Przykład dla serwera 1.3.0 (dla starszych wersji menedżera lic. siec. jest bez "PORT=")

SERVER this\_host ANY **27000** VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt **PORT=560** USE\_SERVER

Po ustawieniu portów w pliku LicenseFile.lic potrzeba albo przeładować plik w zakładce Start/Stop/Reread przez przycisk [ReRead license file] albo zatrzymać Serwer przez przycisk [Stop Serwer] i ponownie go uruchomić przez przycisk [Start Server].